




PEC – Posta Elettronica Certificata

Di seguito un esempio su come configurare correttamente la casella PEC "aziendaxyz@ecpec.it" sul proprio Notebook/PC/Tablet con il programma Outlook di Microsoft. Le medesime impostazioni vanno utilizzate anche su qualunque altro client di posta.

I parametri da utilizzare per la configurazione delle caselle di posta certificata sono i seguenti:

Server pop3 : pop3s.pec.aruba.it (connessione ssl; porta 995)

Server smtp: smtps.pec.aruba.it (connessione ssl; porta 465)



Aggiunta nuovo account


Impostazioni posta elettronica Internet

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.


Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Azienda XYZ	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Indirizzo posta elettronica:	aziendaxyz@ecpec.it	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
Informazioni server		<input checked="" type="checkbox"/> Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Tipo account:	POP3	Recapita nuovi messaggi in:
Server posta in arrivo:	pop3s.pec.aruba.it	<input type="radio"/> Nuovo file di dati di Outlook
Server posta in uscita (SMTP):	smtps.pec.aruba.it	<input checked="" type="radio"/> File di dati di Outlook esistente
Informazioni accesso		Outlook.pst <input type="button" value="Sfoglia"/>
Nome utente:	aziendaxyz@ecpec.it	<input type="button" value="Altre impostazioni ..."/>
Password:	*****	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password		
<input type="checkbox"/> Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)		

< Indietro Avanti > Annulla

Selezionare **Altre impostazioni o Impostazioni avanzate** in base al client utilizzato.



Per il server della posta in uscita sarà necessario impostare **'Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione'**



Infine perché la casella possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sarà necessario selezionare sulle Impostazioni Avanzate dell'account sul proprio Client di posta l'opzione **'Il server richiede una connessione crittografata (SSL)'** sia per quanto riguarda il **pop3** che per l'**smtp**. **Inoltre dovrà essere modificato il numero delle porte come da immagine.**

E' inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per poter configurare e utilizzare le caselle contemporaneamente da più postazioni. Il parametro da utilizzare è:

Server imap: imaps.pec.aruba.it (connessione ssl, porta 995)